

Impostare BricsCAD come AutoCAD®

Indice generale


<i>Colore dell'area di disegno (sfondo nero).....</i>	<i>3</i>
Procedura.....	3
<i>Comportamento tasto destro del mouse (SHORTCUTMENU).....</i>	<i>4</i>
Metodo manuale.....	4
Copiare impostazione tasto destro da AutoCAD.....	5
<i>Importazione delle abbreviazioni da tastiera (Alias dei comandi).....</i>	<i>5</i>
Importazione del file di AutoCAD.....	5
Modifica manuale.....	6
<i>Importazione dei file di stampa (CTB, STB, PC3).....</i>	<i>7</i>
Importare i vostri file .ctb e .stb dal vostro AutoCAD.....	7
Importazione del file .PC3 di AutoCAD.....	8
<i>Installazione degli Express Tools.....</i>	<i>8</i>
<i>Barra degli strumenti "Stili".....</i>	<i>9</i>
<i>Impostare l'interfaccia utente "classica".....</i>	<i>9</i>
<i>Impostare le dimensioni delle icone.....</i>	<i>10</i>
<i>Installare i font dei testi.....</i>	<i>11</i>
Soluzione "A" - Font Windows.....	11
Soluzione "B" - Font proprietari.....	11
<i>Contatti.....</i>	<i>12</i>

COLORE DELL'AREA DI DISEGNO (SFONDO NERO)

PROCEDURA

Dal menu in alto di BricsCAD andare in Impostazioni → Impostazioni

Nella finestra che si apre andare su Opzioni programma → Visualizzazione → cambiare il Colore di sfondo in Nero, o altro colore a piacere.




COMPORAMENTO TASTO DESTRO DEL MOUSE (SHORTCUTMENU)

METODO MANUALE

Andare nel menu in alto in BricsCAD: Impostazioni → Impostazioni.

Nella finestra che si apre in alto, nel campo di ricerca, scrivere il termine di ricerca SHORTCUTMENU.

Vengono visualizzate le impostazioni per personalizzare il comportamento del tasto destro del mouse. Mettere la spunta sull'opzione desiderata.



COPIARE IMPOSTAZIONE TASTO DESTRO DA AUTOCAD

BricsCAD utilizza le stesse variabili di AutoCAD, pertanto è possibile verificare l'impostazione della variabile SHORTCUTMENU in AutoCAD ed impostarla allo stesso modo in BricsCAD:

1. Aprite il vostro AutoCAD, nella barra dei comandi scrivere SHORTCUTMENU e premere Invio, comparirà un numero tra 0 e 31 per la regolazione del tasto destro.
2. Aprire BricsCAD e fare la stessa operazione scrivendo nella barra dei comandi SHORTCUTMENU e premere Invio, quindi inserire il numero che avete trovato in AutoCAD.

IMPORTAZIONE DELLE ABBREVIAZIONI DA TASTIERA (ALIAS DEI COMANDI)

Le abbreviazioni dei comandi (alias) predefinite di BricsCAD sono identiche a quelle di AutoCAD, tuttavia alcuni utenti preferiscono personalizzarle e da qui l'esigenza di importarle in BricsCAD.

BricsCAD utilizza lo stesso file PGP per le abbreviazioni, esattamente come AutoCAD.

IMPORTAZIONE DEL FILE DI AUTOCAD


1. Andare nel pc in cui è installato AutoCAD e cercare la cartella *Support* nel seguente percorso:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD20XX\RXX.X\ita\Support\

e copiare il file acad.pgp
2. Andare nel pc in cui è installato BricsCAD ed anche qui cercare la cartella *Support* nel seguente questo percorso:
C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\VXX\it_IT\Support\default.pgp
3. Per sicurezza rinominare il file *default.pgp* in *default_backup.pgp*, quindi incollare il file acad.pgp, precedentemente copiato da AutoCAD, e rinominarlo in *default.pgp*.

4. Chiudere e riaprire BricsCAD, se necessario.

MODIFICA MANUALE

In BricsCAD andare nel menu in alto Strumenti → Personalizza → nella finestra che si apre cercare la scheda in alto “Alias dei Comandi” quindi personalizzare a piacimento. Qui sono impostate già le abbreviazioni da tastiera di uso comune in AutoCAD.




IMPORTAZIONE DEI FILE DI STAMPA (CTB, STB, PC3)

IMPORTARE I VOSTRI FILE .CTB E .STB DAL VOSTRO AUTOCAD

I file .CTB e .STB sono i file che regolano le impostazioni degli spessori e colori di stampa. BricsCAD utilizza gli stessi file di AutoCAD, pertanto è sufficiente copiarli nella cartella corretta:

1. Andate in AutoCAD nel menu in alto File → Gestione Stili di Stampa. Si aprirà un finestra dove potete selezionare tutti i vostri file con estensione .ctb e .stb e copiarli.
2. Andare in BricsCAD nel menu in alto File → Gestione Stili di Stampa. Anche qui si aprirà una finestra dove potrete incollare i file precedentemente copiati dalla cartella di AutoCAD.



NOTA

Percorso cartella dei file CTB/STB AutoCAD:

C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD20XX\RXX.X\itita\Plotters\Plot Styles

mentre in BricsCAD è:

C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\VXX\it_IT\PlotStyles

Impostare BricsCAD come AutoCAD

Pagina 7 di 12

IMPORTAZIONE DEL FILE .PC3 DI AUTOCAD

I file .PC3 sono i file che memorizzano le impostazioni delle stampante (ad es. dimensioni fogli personalizzati, rotazione del foglio, e tutte le impostazioni disponibili nei driver di stampa).

BricsCAD utilizza gli stessi file di AutoCAD, pertanto è sufficiente copiarli nella cartella corretta:

1. Andate in AutoCAD nel menu in alto File → Gestione Plotter. Si aprirà un finestra dove potete selezionare tutti i file con estensione .pc3 che avete personalizzato (ad esclusione di quelli aggiunti dall'installazione standard di AutoCAD)
2. Andare in BricsCAD nel menu in alto File → Gestione Plotter. Anche qui si aprirà una finestra dove potrete incollare i file precedentemente copiati dalla cartella di AutoCAD.

NOTA

Percorso PC3 in AutoCAD:

C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 20XX\RXX.X\ita\Plotters

Mentre in BricsCAD è:

C:\Users\[*NOME UTENTE*]\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\WXX\it_IT\PlotConfig

INSTALLAZIONE DEGLI EXPRESS TOOLS

Anche BricsCAD dispone degli Express Tools come AutoCAD Full ma devono essere installati separatamente:

1. Accedere al catalogo applicazioni di terze parti:
<https://www.bricsys.com/applications/>
2. Nel campo ricerca scrivere "Express"
3. Cliccare sul prodotto Express Tools per accedere alla pagina specifica
4. Inserire il proprio indirizzo email e premere su "Scarica" per scaricare il file di installazione

BARRA DEGLI STRUMENTI "STILI"


Le vecchie versioni di AutoCAD utilizzavano l'area di lavoro Classica, ancora apprezzata dai molti utenti, questa conteneva una barra degli strumenti chiamata "Stili" che riportava in menu a discesa l'elenco degli stili di quota, di testo, multidirettrice, ecc.

Questa barra purtroppo non è disponibile in BricsCAD, ma può essere realizzata manualmente. Nel seguente link è possibile vedere un video che spiega come fare:

<https://www.youtube.com/watch?v=a-zA9yinK-M>

IMPOSTARE L'INTERFACCIA UTENTE "CLASSICA"

Per impostare l'interfaccia utente "Classica" in BricsCAD, ovvero quella con le barre degli strumenti al posto della Barra Multifunzione (Ribbon), cliccare il tasto destro del mouse su campo "Aree di Lavoro" nella barra di stato, e selezionare "Disegno (barre degli strumenti)":



ottenendo così il seguente risultato:




IMPOSTARE LE DIMENSIONI DELLE ICONE

In BricsCAD si può definire velocemente le dimensioni della barra degli strumenti e di conseguenza delle icone.

Questo è molto utile agli utenti con schermi di grandi dimensioni con risoluzioni molto elevate.

E' sufficiente cliccare con il tasto destro su una qualsiasi icona di comando, andare su 'Dimensioni della barra degli strumenti' e scegliere tra le opzioni "piccole", "grandi", "molto grandi":



INSTALLARE I FONT DEI TESTI

A volte può capitare di aprire un disegno e di riscontrare che i testi non sono correttamente visualizzati per mancanza del font corretto.

Questo capita anche quando ci sono due utenti che lavorano nello stesso ufficio e che visualizzano nei rispettivi pc, con lo stesso software e stessa versione dello stesso, lo stesso disegno, ma con font diversi.

Questo è un "problema" comune ad AutoCAD, BricsCAD ed a qualsiasi software che utilizzi i font.

SOLUZIONE "A" - FONT WINDOWS

Solitamente il problema si verifica in quanto in uno dei due pc non sono installati alcuni font. Per installarli è sufficiente copiarli da un pc ed installarli sull'altro:

1. Andare nella cartella "*C:\Windows\Fonts*" del pc nel quale i font vengono visualizzati correttamente;
2. Copiare tutti i font presenti in una cartella condivisa oppure in una chiavetta USB, si noterà che i file copiati sono diversi dai nomi di font visibili nella cartella Fonts ma questo è del tutto normale;
3. Andare nel secondo pc, selezionare tutti i font copiati nella cartella condivisa o chiavetta USB, e cliccare il tasto destro, nel menu che compare selezionare "Installa";
4. Chiudere e riaprire BricsCAD, il problema dovrebbe essere risolto !

SOLUZIONE "B" - FONT PROPRIETARI

Solitamente questa seconda soluzione non è necessaria, ma se la precedente non ha avuto l'esito sperato vale la pena comunque provare:

1. Andare nella cartella "*C:\Programmi\Autodesk\AutoCAD 20xx\Fonts*" del pc nel quale i font vengono visualizzati correttamente;
2. Incollare tutti i precedenti file nella cartella "*C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD VXX it_IT\Fonts*" del secondo pc;
3. Chiudere e riaprire BricsCAD, il problema dovrebbe essere risolto !

CONTATTI

Per qualsiasi altra personalizzazione più specifica potete chiamare il numero **0422-978585**, per ricevere assistenza gratuita.

Vi auguriamo un buon lavoro con il vostro nuovo software BricsCAD!